# Windows Live メール 2011 設定方法

Windows live メール 2011(Win7版\_POP)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Windows Live メールで kl. mmnet-ai. ne. jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

# ■アカウント設定情報

アカウントの種類	РОР
メールアドレス	tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp
受信メールサーバー	ps.mmnet-ai.ne.jp
送信メールサーバー	kl.mmnet-ai.ne.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp
パスワード	メールパスワード

①Windows Live メールを起動します。

(1) 画面左下の[スタート]ボタン>[すべてのプログラム]の順にクリックします。

	ドキュメント
	ピクチャ
	ミュージック
	コンピューター
	コントロール パネル
	デバイスとプリンター
	既定のプログラム
	ヘレプとサポート
すべてのプログラム	
プログラムとファイルの検索	シャットダウン 🕨
🔊 <i>(</i> e	

(2) [Windows Live メール]をクリックし、プログラムを起動します。



※画面はWindows7 での操作例となります。

②画面上部の[アカウント]タブ>[電子メール]の順にクリックします。

📴   🔒 🎧 🖶 🗸   クイック分	類 - Windo	ows Live メー	-JL
ホーム フォルダー	表示	アカウント	
では 電子メール 新規作成			
クイック分類			
未開封のメール			
知り合いからの未開封のメー			
未開封のフィード			
送信トレイ			

③自分の電子メールアカウントを追加する画面で設定情報を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

Windows Live ID をお持ちの場合はここで Windows Live にサインイン 電子メール アドレス: tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp 新しくメール アドレスを作成する方はこちら パスワード: ●・・・・ ♥ パスワードを保存する(B) 表示名: \$USER_NAME ♥ 手動でサーバー設定を構成する( <u>C</u> )	ナインインしてください。 Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。
--	---

※入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。

## ●設定情報

電子メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

④サーバー設定を構成画面で設定情報を入力し、[詳細設定]ボタンをクリックします。

※入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。

📴 Windows Live メール	X
サーバー設定を構成 電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またに	はネットワーク管理者に連絡してください。
受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類:	サーバーのアドレス: ポート:
POP 🔹	kl.mmnet-ai.ne.jp 587
サーバーのアドレス: ポート:	<ul> <li>□ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>R</u>)</li> <li>✓ 認証が必要(<u>A</u>)</li> </ul>
ps.mmnet-ai.ne.jp 110	
□ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>R</u> )	
次を使用して認証する:	
クリア テキスト ・	
ログオン ユーザー名:	
tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp	
	キャンセル 戻る 次へ

### ●受信サーバー情報

サーバーの種類	POP を選択します。
サーバーのアドレス	ps.mmnet-ai.ne.jp と入力します。
ポート	110
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。
ログオンユーザー名	tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp と入力します。

### ●送信サーバー情報

サーバーのアドレス	kl.mmnet-ai.ne.jp と入力します。
ポート	587
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。
認証が必要	チェックします。

