## Windows Live Mail 2012 設定方法

Windows live メール 2012(win8版\_POP)



・はじめに

本マニュアルは、Windows Live Mail でメールの送受信をするための設定例となります。

## ■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP3
メールアドレス	tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp
受信メールサーバー	ps.mmnet-ai.ne.jp
送信メールサーバー	kl.mmnet-ai.ne.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp

①Windows Live Mail を起動します。

スタート							2
۰د	4 ™	Internet Explorer 21/7	7	*****	SkyDrive	Windows Live Messenger	
People	7/1	₩E SkyDr	ive		Uindows Live Mail	Photo Gallery	
) xytt-52/j	▲ 「 「 「 こ こ に し こ に し に し に し に し に し に し に し し に し し し し し し し し し し し し し	テイリースポーツonline - 中谷140 スト金本へ <b>涼</b> 總承	ווויזיים און איז און איז	<b>с</b> екt	Uindows Live Writer	Movie Maker	$\overline{}$
TUHUT	22° 美容器 出版型 天文	■ 対象田で転刈り 高島・大	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	E77			

※お使いの 0S のバージョンや設定により、上記画面例と表示が異なる場合があります。

②画面上部の「アカウント」タブ内の「電子メール」をクリックします。

2   🔒 🚕 🔮 🗸		クイック分類 - Windows Live メール	- 🗆 🗙
ファイル ホーム フォルダー	表示 アカウント		^ <b>(</b> 2
電子メール 新規作成 第1000 第 10000 第 1000 1000 10000 1000 1000 1000 10000 10			
▲クイック分類			▲ 10月 ▶
未開封のメール			日月火水太金十
知り合いからの未開封のメ…			30 1 2 3 4 5 6
未開封のフィード			7 8 9 10 11 12 13
送信トレイ			14151617181920
			28293031 1 2 3
			45678910
			今日
			次の1か月間は予定が
			めりません
前 カレンダー			
1 アドレス帳			今日 (10/04) の
∑7-F			できます
🕜 ニュースグループ			
			オンライン作業中 🌍

## Windows Live Mail 2012 設定方法

③各項目に入力、「手動でサーバー設定を構成する」にチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。

☑   Windows Live メ−ル			
自分の電子メールアカウ Windows Live ID をお持ちの場合はここでも Windows Live にサインイン 電子メールアドレス: 【tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp 新しく Windows Live メールアドレスを作 成する方はこちら パスワード: ● ● パスワードを保存する(B) 表示名: 【tarou 】 手動でサーバー設定を構成する( <u>C</u> )	クントを追加する オンインしてください。 Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。		
	===>U/ X/		

## ●設定情報

電子メールアドレス	登録情報通知書のメールアドレスを入力します。
	入力例:tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp
パスワード	登録情報通知書のパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	任意の名前を入力します。
	(※設定した名前が送信先に表示されます)
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

④サーバー設定を構成画面で設定情報を入力し、[詳細設定]ボタンをクリックします。

Windows	; Live メール
サーバー設定を構成   電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP また   受信サーバー情報   サーバーの種類:   POP   サーバーのアドレス: ボート:   「ps. mmnet-ai.ne.jp 110   セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)   次を使用して認証する:   「クリア テキスト	はネットワーク管理者に連絡してください。 送信サーバー信報 サーバーのアドレス: ポート: <u>k1.mmnet−ai.ne.jp</u> 587 □ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>R</u> ) ☑ 認証が必要( <u>A</u> )
ログオン ユーザー名: tarou@kl.mmnet-ai.ne.jp	キャンセル 戻る 次へ

●受信サーバー情報

サーバーの種類	POP を選択します。
サーバーのアドレス	ps.mmnet-ai.ne.jpと入力します。
ポート	110
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。
ログオンユーザー名	tarou@kl.mmnet-ai.ne.jpと入力します。
	※メールアドレスと同じです。

●送信サーバー情報

サーバーのアドレス	kl.mmnet-ai.ne.jpと入力します。
ポート	587
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。
認証が必要	チェックします。

⑤[完了]ボタンをクリックします。



⑥画面上部の「アカウント」タブ内の「プロパティ」をクリックします。



⑦アカウントのプロパティ画面が表示されます。画面上部の「詳細設定」タブ内にある 「サーバーにメッセージのコピーを置く」項目のチェックを 0N にします。以上で設定完了です。

ち Siriuscloud (mailbox) プロパティ 💌
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)( <u>O</u> ): 587 既定値を使用( <u>U</u> )
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)( <u>I</u> ): 110
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>C</u> )
サーバーのタイムアウト(I) 短い - 〇
送信 □ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する( <u>B</u> ) 60 🗼 KB
配信 「「サーバーにメッセージのコピーを置く(」)
□ サーハーから削除9る( <u>R</u> ) 5 日後 □ [ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除( <u>M</u> )
OK キャンセル 適用(A)